

Mise en page paysage avec en-têtes et pieds de page en portrait

De The Document Foundation Wiki
< FR/Writer

Sommaire

- 1 Vite-dit
- 2 Objectif
- 3 Mise en page des pages orientées en mode portrait
- 4 Mise en page des pages orientées en mode paysage
 - 4.1 Style de page
 - 4.2 Bordure
 - 4.3 Changement d'orientation
- 5 Insertion de l'en-tête et du pied de page
 - 5.1 Placement du cadre
 - 5.2 Décomposition en plusieurs éléments
 - 5.3 Contenu identique
 - 5.4 Modifications

Vite-dit

Pour avoir une page dont le texte est orienté à l'italienne (mode paysage), alors que les en-têtes et pieds de page restent orientés à la française (mode portrait), il suffit de :

- créer deux styles de page, un pour les pages portrait, et un pour les pages paysage ;
- pour les pages paysage, l'en-tête ne contient pas directement du texte mais des cadres ancrés dans l'en-tête et disposés le long du bord gauche pour les pieds de page et le long du bord droit pour les en-têtes ;
- le texte au sein de ces cadres peut être constitué de références et doit être orienté à 270°.

La difficulté résidera principalement dans le calcul des marges pour ajuster la mise en page entre les deux orientations.

Objectif

Le changement d'orientation d'une page d'un document, aussi bien que l'alternance d'orientation paysage et portrait des pages, sont clairement expliqués, aussi bien dans l'aide que sur la FAQ. Il s'agit ici de conserver sur les pages orientées en paysage les en-têtes et pieds de page dans le même sens que dans les pages en portrait. L'utilisateur souhaite donc que l'aperçu avant impression de son document ressemble à la figure 1.

Mise en page des pages orientées en

mode portrait

De nombreuses sources d'information expliquent comment alterner les pages orientées en mode portrait et paysage dans un document, par exemple la question n°12 de la FAQ Writer :

- utilisez (au moins) deux styles de page différents un pour les pages orientées en portrait et un pour les pages orientées en paysage ;
- lorsqu'il faut changer d'orientation, insérez un saut de page manuel en précisant le style de la page orientée différemment.




Figure 1 : Aperçu avant impression du document souhaité

Ce document suppose que vous connaissez cette technique et ne fait que rappeler les grandes lignes. Commencez par définir votre style de page pour les pages orientées en mode portrait, appelé **Standard** dans l'exemple.

Voici les principales caractéristiques du style de page.

La figure 2 présente les options de l'onglet **Page**. Il faut bien sûr choisir l'**Orient**ation en **Portrait**. Notez également la valeur des marges dans l'exemple. Si vous choisissez d'autres valeurs, il vous faudra recalculer les autres marges. Les figures 3 et 4 présentent les options pour les onglets **Pied de page** et **En-tête**. Il n'y a rien de particulier à noter.

Mise en page des pages orientées en mode paysage

Style de page

Il faut utiliser un style de page, appelé **Paysage** dans l'exemple, pour ces pages. Voici les principales caractéristiques de la mise en page.

La figure 5 présente les options de l'onglet **Page**. Il faut bien sûr choisir l'**Orient**ation en **Paysage**. Les marges gauche et droite sont augmentées pour laisser la place à l'en-tête et au pied de page : hauteur + espacement.

La figure 6 présente les options de l'onglet **En-tête**. Les caractéristiques à noter sont un **Espace**ment nul, une **Hauteur** très faible et l'**Adaptation dynamique de la hauteur** non coché. Le pied de page doit rester désactivé.

Bordure




Figure 2 : Page en mode portrait, onglet Page

Si dans les pages en mode portrait, l'en-tête contient une bordure en bas ou le pied de page une bordure en haut, le plus simple est que cette bordure soit intégrée dans le style de paragraphe correspondant à l'en-tête et au pied de page. Ainsi cette bordure sera automatiquement appliquée dans les formats de tous les styles de page.

Attention dans ce cas à appliquer le style de paragraphe **Standard** pour l'en-tête de page paysage pour ne pas avoir une bordure sur le côté.

Changement d'orientation

Lors du changement d'orientation, il suffit d'insérer un saut manuel de page en spécifiant le style **Paysage**, comme sur la figure 7.

Une autre technique consiste à introduire le saut de page dans le format du premier paragraphe de la page : menu **Format / Paragraphe**, onglet **Enchaînements**.

Insertion de l'en-tête et du pied de page

Placement du cadre

Placez le curseur dans l'en-tête de la page orientée paysage. Celui-ci est à peine visible. Insérez un cadre par le menu **Insertion / Cadre**. Sélectionnez les paramètres du cadre comme sur la figure 8.

La **largeur** correspond à la hauteur du pied de page alors que la **hauteur** correspond à la largeur du texte. La position va permettre de placer le cadre dans le pied de page. La position horizontale doit être **De gauche**, à une distance négative égale à : hauteur du pied de page + espacement du pied de page. Vous pouvez également positionner le cadre à la souris ou au clavier (cette dernière option permet une meilleure précision en laissant la touche **Alt** enfoncée).

Le texte à l'intérieur du cadre doit être tourné de 90° vers le bas. Pour cela, dans l'onglet




Figure 3 : Page en mode portrait, onglet Pied de page




Figure 4 : Page en mode portrait, onglet En-tête




Figure 5 : Page en mode paysage, onglet Page

Options, sélectionnez **De droite à gauche (horizontal)** pour **Enchaînements** comme sur la figure 9.

Affectez le style **Pied de page** au paragraphe dans le cadre.

Il faut répéter la même opération pour placer le cadre de l'en-tête. La position horizontale est **De gauche** et a une valeur égale à : largeur de la page paysage (29,7 cm) - marge gauche de cette page (3 cm) - marge droite (3 cm) + hauteur de l'en-tête (0,5 cm), soit 24,2 cm dans l'exemple. Affectez le style de paragraphe **En-tête**.

Décomposition en plusieurs éléments

Un en-tête ou un pied de page est souvent composé de plusieurs éléments :

- un élément aligné à gauche ;
- un élément centré ;
- un élément aligné à droite.

Certains de ces éléments peuvent être simplement vides. Par défaut les styles **En-tête** et **Pied de page** contiennent des tabulations permettant de facilement positionner ces 3 éléments. Il suffit de les utiliser comme pour les pages orientées en portrait.

Cependant, vous pouvez aussi créer autant de cadres que d'éléments et les placer à l'aide des propriétés de position (Figure 8).

Contenu identique

Si vous souhaitez conserver le même contenu pour les en-têtes et les pieds de page aussi bien pour les pages orientées en portrait que celles orientées en paysage, il faut utiliser des champs. Ces champs peuvent être de plusieurs natures :

- des champs d'information sur le document :
 - nom de fichier,
 - nombre de pages,
 - auteur ;
- des champs dépendant de la position dans le document :
 - numéro de page,




Figure 6 : Page en mode paysage, onglet En-tête




Figure 7 : Insertion d'un saut de page




Figure 8 : Paramètres du cadre en pied de page

- numéro ou titre de chapitre ;
- des champs de texte fixe :
 - champs d'information,
 - références,
 - champ d'utilisateur.

Pour les deux premières catégories de champs, il suffit de répéter la même opération que pour leur insertion dans un en-tête ou un pied de page normal. Si vous souhaitez insérer un texte fixe, il est alors conseillé d'utiliser un champ d'utilisateur, tel que décrit dans la question 103 de la FAQ Writer. Sélectionnez le menu **Insertion / Champ / Autres**, l'onglet **Variables**, comme sur la figure 10. Renseignez le **Nom** et la **Valeur** par défaut. Vérifiez que le **Format** est à **Texte**. Cliquez sur la coche verte, sans cliquer sur **Insérer**.

L'intérêt d'utiliser un champ utilisateur au lieu d'une référence, est qu'il est possible d'insérer un champ de saisie pour chaque utilisation, rendant ainsi le contenu du champ facilement modifiable. Positionnez le curseur, là où vous voulez voir apparaître le texte. Réaffichez l'onglet **Variables** comme précédemment. Sélectionnez **Champ de saisie** et le nom du champ, puis cliquez sur **Insérer**. Répétez l'opération pour les pages portrait et paysage. Ainsi, cliquez sur le champ de saisie pour modifier la valeur du champ pour toutes les pages.

Modifications

Si vous voulez changer la mise en forme de l'en-tête ou du pied de page (taille de caractère, bordure, alignement...), n'oubliez pas de modifier le style de paragraphe correspondant pour affecter simultanément toutes les pages.

Soyez vigilant que si vous modifiez les marges, il vous faudra recalculer toutes les positions.

Récupérée de « <https://wiki.documentfoundation.org/index.php?title=FR/Writer/Paysage&oldid=162655> »

Catégorie : FR/Writer

Languages > EN > Main > Languages > FR > FR/Doc Utilisateur > FR/Writer

- Cette page a été modifiée pour la dernière fois le 2018-05-21 à 17:24:16 par Dennis Roczek. Basé sur le travail de Laurent Balland-Poirier, l'utilisateur de The Document Foundation Wiki et autres.
- Le contenu est disponible sous licence the Creative Commons Attribution-ShareAlike




Figure 9 : Options du cadre de pied de page




Figure 10 : Création d'un champ utilisateur

3.0 Unported License, unless otherwise specified. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License v2.0. "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy (see Project:Copyrights for details). LibreOffice was based on OpenOffice.org. If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here. sauf mention contraire.